

Pleje af græsplæner

Denne beskrivelse er til pleje af almindelige græsplæner, som typisk forefindes i boligafdelingerne.

Plæner i god vækst mindsker mængden af ukrudt og mos.

Klippehøjde

Frem til Sankt Hans: 5 cm

Sommeren over: 4 cm

Sensommer: 3 cm

Ved at holde den høje højde i foråret stimuleres rødderne og værksten holdes sund resten af sæsonen.

Klipning

For at undgå kørespor klippes plænen i skiftende køre-retninger.

Det er vigtigt, at rotorklipperens knive er skarpe og at de slibes/skiftes flere gange i sæsonen.

Kantklipping

Græsset omkring sten, standere, skilte mm. trimmes med buskrydder ved hver anden klipping.

Gødskning

Der anvendes NPK 14-3-15 eller lignende, 3 kg pr. 100 m² pr. år fordelt over 1-2 gange pr. år.

1. gang i slutningen af marts og 2. gang aldrig senere end medio juni.

Særlige tilfælde

Der kan med års mellemrum være behov for at vertikalskære, topdresse og efterså græsplænerne. Kontakt da Landskab for yderligere rådgivning.



Du kan se at plænerne mangler næring, når de er meget lysegrønne og hundenes "gødning" tydelig ses som pletter med afsvidning og totter af langt græs.

- Klip ikke for langt ned i foråret
- Sørg for skarpe knive og skift klipperetning
- Giv græsset noget næring, så det bliver tæt og mørkegrønt

